

堡垒机

快速入门

产品文档



Tencent Cloud

【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其他腾讯云服务相关的商标均为腾讯集团下的相关公司主体所有。另外，本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

快速入门

[管理人员首次登录](#)

[管理人员操作入门](#)

[运维人员首次登录](#)

[运维人员操作入门](#)

快速入门

管理人员首次登录

最近更新时间：2023-12-27 17:10:55

本文将为您介绍如何进入堡垒机控制台。

前提条件

已 [购买堡垒机](#)。

登录堡垒机控制台

登录 [堡垒机控制台](#)，单击立即进入，进入堡垒机控制台。

说明：

SaaS 型堡垒机，无需安装部署，单击立即进入可使用服务。

开通堡垒机服务

1. 进入堡垒机服务之后，单击侧边栏的开通服务，可查看所有的堡垒机服务。
2. 在开通服务页面中，单击对应堡垒机右侧的开通服务，开启“开通堡垒机服务”弹窗。
3. 在开通堡垒机服务弹窗中，选择地域、VPC 和子网后，单击确定，即可完成堡垒机服务的开通。

管理人员操作入门

最近更新时间：2023-12-27 17:11:02

本文将为您介绍管理员使用堡垒机的入门操作。管理人员登录堡垒机控制台后，主要操作包括：

1. 添加纳管资产
2. 添加运维用户
3. 授予运维用户，访问资产的权限
4. 告知运维用户，运维登录的地址
5. 审计运维用户，访问资产的行为

前提条件

已 [购买堡垒机](#)。

步骤1：添加纳管资产

1. 登录 [堡垒机控制台](#)，在左侧导航选择资产管理 > 主机资产，进入主机资产页面。
2. 在主机资产页面，单击同步。
3. 在弹出的对话框，单击确定。

说明：

- 同步地域范围：香港、新加坡。
- 同步资产类型：云服务器。
- 启用自动同步时，需先进行角色授权，请根据引导完成角色授权操作。

4. 同步完成之后，在主机资产页面，选中主机之后，单击修改堡垒机服务给主机绑定堡垒机服务。
5. 在修改堡垒机服务窗口，选择要绑定的堡垒机服务，单击确定完成绑定。
6. 在主机列表处选择一台主机，单击账号，弹出账号管理窗口。
7. 在账号管理窗口，单击添加资产账号，输入资产账户名称，单击确定完成添加资产账号。
8. 在账号管理窗口，单击未托管密码处的设置，输入密码后，单击确定完成添加托管密码。

步骤2：添加运维用户

1. 登录 [堡垒机控制台](#)，在左侧导航选择用户管理 > 用户，进入用户页面。
2. 在用户页面，单击新建用户。
3. 在弹出的对话框，录入用户名、姓名、手机号等必填项，选择性录入邮箱、用户组、有效时间等非必填项，单击确认，完成运维用户添加操作。

步骤3：授予运维用户，访问主机的权限

1. 登录 [堡垒机控制台](#)，在左侧导航选择权限管理 > 访问权限配置，进入访问权限页面。
2. 在访问权限页面，单击新建访问权限。
3. 跳转到新建访问权限页面后，按照流程指引进行下述操作：
 - 3.1 设置权限名称
 - 3.2 选择用户
 - 3.3 选择资产
 - 3.4 选择资产账号
 - 3.5 设置访问操作
 - 3.6 选择高危命令模板
4. 完成上述操作后，确认配置信息，单击确认提交，使授权信息生效。

步骤4：告知运维用户，运维登录地址

1. 登录 [堡垒机控制台](#)，在左侧导航选择概览，进入概览页面。
2. 在概览页面，复制右侧的帮助 > 运维页面链接，告知给已经授权的运维用户。

步骤5：审计运维用户，访问主机的行为

1. 登录 [堡垒机控制台](#)，在左侧导航选择审计管理 > 会话审计，进入会话审计页面。
2. 在运维审计页面，审计运维用户对纳管资产的操作行为。

运维人员首次登录

最近更新时间: 2023-12-27 17:11:13

本文将为您介绍运维人员初次登录堡垒机需要的准备工作。

说明:

运维人员首次登录，需要做如下操作：

1. 获取运维页面地址
2. 激活账号（如已激活，此步可省略）
3. 登录运维页面
4. 激活 OTP 小程序（如已激活，此步可省略）
5. 下载运维辅助工具

前提条件

- 管理员已告知运维人员登录地址。
- 管理员已授予运维人员访问主机的权限。

步骤1：获取运维页面地址

1. 运维页面登录地址不对外公开，由堡垒机管理员负责告知运维人员。
2. 运维人员在浏览器中输入运维页面登录地址，打开主机运维页面。

步骤2：激活账号（如已激活，此步可省略）

1. 在主机运维页面，单击账号激活，跳转到账号激活页面。
2. 运维人员可以通过管理员授权的手机号码（登录账号），完成激活账号（登录密码初始化）操作。

说明:

仅支持发送中国大陆短信进行激活。

3. 完成账号激活操作，单击登录，返回主机运维页面。

步骤3：登录运维页面

在主机运维页面，输入账号（手机号码）、密码，单击登录按钮，如系统开通了 OTP 验证设置，则跳转到 OTP 验证页面。

步骤4：激活 OTP 小程序（如已激活，此步可省略）

如系统开通了 OTP 验证设置，登录过程会自动跳转到 OTP 验证页面。

1. OTP 验证页面，先用微信扫描第一个二维码，获取数盾 OTP 小程序。
2. 进入数盾 OTP 小程序主页面，单击右下角的 $+$ ，弹出 PIN 码生成页面。
3. 在 PIN 码生成页面，单击扫描二维码，扫描 OTP 验证页面的二维码，生成 PIN 码。
4. 在 OTP 激活页面，输入数盾 OTP 小程序生成的 PIN 码，单击激活，完成 OTP 小程序激活操作，并自动登录到堡垒机运维页面。

步骤5：下载运维辅助工具

1. 首次登录堡垒机运维页面，系统会引导您下载并安装运维辅助小工具（T-Sec BHLoader）。
2. 您可以根据常用的运维客户端的操作系统类型，选择合适的运维辅助工具。

运维人员操作入门

最近更新时间：2023-12-27 17:11:25

本文将为您介绍运维人员使用堡垒机的入门操作。

查看纳管的主机列表

登录运维页面，在主机列表页面，可查看纳管的主机列表。

访问主机

1. 登录运维页面，在主机列表页面，单击“操作”列的“访问”。
2. 在弹出的对话框，可选择访问方式（运维客户端）对主机进行访问，确定访问方式后，单击“访问”。
3. 浏览器会弹窗提示，单击弹窗当中的“打开 TSecBHLoader”。
4. 如果客户端安装路径不是默认路径，TSecBHLoader 会提示用户选择对应的客户端，此时选择正确的客户端即可。