

身份识别平台

操作指南

产品文档



【版权声明】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其他腾讯云服务相关的商标均为腾讯集团下的相关公司主体所有。另外，本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

[操作指南](#)

[应用管理](#)

[SSO 配置](#)

操作指南

应用管理

最近更新时间：2024-11-06 18:01:38

前提条件

- 已在负载均衡创建了实例，实例会出现在 IAP 应用管理的列表中。如您需要创建负载均衡实例，请参见 [创建负载均衡实例](#)。
- 已在 IAP 控制台配置了ODIC SSO。如您需要配置，请参见 [SSO 配置](#)。


启用 IAP

- 登录 [IAP 控制台](#)。
- 在左侧导航栏，选择[应用管理](#)。
- 在[应用管理](#)页面，选择要启用的负载均衡资源名称或 ID，单击展开。
- 选择监听器后，在对应的 url 资源处，打开 IAP 开关。
- 在 IAP 弹窗中，选择兜底策略。
 - 默认通过：当 IAP 发生异常时，该 url 发起的资源访问请求将被通过。
 - 默认拒绝：当 IAP 发生异常时，该 url 发起的资源访问请求将被拒绝。
- 单击确定，开启 IAP 功能。

开启 IAP 后，它需要向负载均衡器的连接请求索要登录凭据。只有具有权限的账号才能访问资源。

配置权限

- 在 IAP 控制台，单击[配置权限](#)，跳转到 CAM 控制台策略菜单，在[按策略生成器创建](#)面板，创建自定义策略。



2. 自定义策略的具体配置方法, 请参见 [通过策略生成器创建自定义策略](#)。

查看权限

1. 在 IAP 控制台, 单击[查看权限](#), 跳转到 CAM 控制台策略菜单。
2. 在策略页面, 单击[自定义策略](#), 查看已配置的自定义策略。

策略

① 用户或者用户组与策略关联后, 即可获得策略所描述的操作权限。

[新建自定义策略](#) [删除](#) 全部策略 预设策略 **自定义策略** 搜索策略名称/描述/备注(多关键词空格隔开)

<input type="checkbox"/> 策略名	服务类型 	描述	上次修改时间	操作
<input type="checkbox"/> Policy	-	PolicyFor	2024-04-27 00:20:12	删除 关联用户/组/角色

已选 0 项, 共 1 项

10 条 / 页 1 / 1 页


SSO 配置

最近更新时间：2024-11-06 18:01:38

IAP 通过 OIDC SSO 和企业 IdP 中的用户建立关联关系，如需使用 IAP 控制资源访问开关，需要先配置 OIDC SSO。本文介绍 SSO 配置和登录状态管理的配置。

SSO 配置

1. 登录 IAP 控制台 > [SSO 配置](#) 页面。
2. 在 [SSO 配置](#) 面板，单击[编辑](#)。



3. 在 [SSO 配置](#) 页面，按需填写以下信息后，单击[保存](#)。

SSO 配置

SSO 配置

SSO 协议 **OIDC**

身份提供商 URL *

客户端 ID *

用户映射字段 *

授权请求 Endpoint *

授权请求 Scope *

授权请求 Response type *

授权请求 Response mode *

签名公钥 *

保存 **取消**

4. 配置完成。

SSO 配置

SSO 状态 **已开启**

SSO 协议 * **OIDC**

身份提供商 URL * <https://account!>

客户端 ID * [47866654801-pu1eurebqptrt15rn0inmvj4lj1de7tj.a|███████████](#)

Redirect URL <https://tencentcloudssologin.com/iap/oidc/post>

登录状态管理

1. 在登录状态管理面板，单击修改。



2. 在修改最大登录保持时间弹窗，可修改的范围为1~48小时。



3. 单击确定，完成修改。